

NCPR 2015 講義スライド DVD

Flash 設定方法および使用ブラウザについて

講義スライドが再生できない場合、下記の通り Flash の設定を行ってください。設定後、ブラウザ「Internet Explorer」または「Firefox」で御覧ください。

※注意 1 : Chrome または Microsoft Edge は設定を行っても再生ができません

※注意 2 : Microsoft Edge で開いてしまう場合は「右クリックでプログラムから開く」から Internet Explorer または Firefox を選択してください。

ご利用環境 OS : Windows10

Flash バージョン : 23.0.0.162


- ① コントロールパネルを開いてください

画面左下の Windows マーク



を右クリックします。


「コントロールパネル」を左クリックしてください。




- ② コントロールパネルが開いたら、「システムとセキュリティ」をクリックします。




- ③ システムとセキュリティの画面が開いたら、「Flash Player (32 ビット)」をクリックします。




- ④ Flash Player 設定マネージャーが開いたら、「高度な設定」タブをクリックします。




- ⑤ 高度な設定タブが開いたら、「信頼されている場所設定」をクリックします。




- ⑥ 信頼されている場所設定の画面が開いたら、「追加」をクリックします。




- ⑦ サイトを追加のウィンドウが開いたら、「フォルダーを追加」をクリックします。




- ⑧ フォルダー参照ウィンドウが開いたら、講義スライド DVD が入っている DVD ドライブを選択し、OK をクリックします。



- ⑨ Web サイトのドメイン欄に選択したドライブが表示されますので、「確認」ボタンをクリックしてください。



- ⑩ 信頼されている場所設定に講義スライド DVD が入っているドライブが設定されました。「閉じる」をクリックしてください。



これで Flash の設定は完了です。

講義スライドをブラウザ「Internet Explorer」または「Firefox」を使って閲覧してください。「Google Chrome」は当設定を行っても、問題を回避できないことが分かっております。

Windows10 では標準ブラウザが「Microsoft Edge」になっている場合があります。その場合、講義スライド DVD 内の”start.html”を開くと Microsoft Edge で開いてしまいます。その場合、”start.html”を右クリックし「プログラムから開く(H)」を右クリックすると、ブラウザの選択肢が表示されますので、Internet Explorer または Firefox を選択して開いてください。

以上

